

03. Verkaufsvorgang

Inhaltsverzeichnis

[3.1 Genereller Verkaufsvorgang](#)

[3.2 Null-Bon erstellen](#)

[3.3 Gutscheine verkaufen](#)

[3.4 Gutscheine einlösen](#)

[3.5 Nicht bekannt Gutscheine einlösen](#)

[3.6 Auswahl mitgeben](#)

[3.7 Auswahl zurücknehmen / verkaufen](#)

[3.8 Belege nachdrucken / Zahlart anzeigen](#)

[3.9 Zahlen mit EC-Karte](#)

3.1 Genereller Verkaufsvorgang

Abb. Verkaufsvorgang.

Ein „normaler“ Verkaufsvorgang kann folgendermaßen durchgeführt werden:

- Einscannen der Barcodes auf den Etiketten mit einem Scanner oder
- Eingabe der Artikel-ID im „Eingabefeld“, Bestätigung mit „OK“ (siehe Bild oben) und ggf. Auswahl der Merkmale (s. Abb. Artikelmerkmale)

Oder:

Abb. Artikelmerkmale

Wählen Sie die Merkmale „Größe“, „Farbe“ und ggf. „Länge“ durch Antippen des jeweiligen Buttons aus. Tippen Sie dann „OK“.

- Eintippen der Barcodenummer (auf dem Etikett)
- Nach der Eingabe der Artikel auf den Button „Bezahlen“ tippen
- Den erhaltenen Betrag im Eingabefeld eintippen, damit Ihnen die Kasse das Rückgeld berechnen kann
- Die entsprechende Zahlungsart auswählen und Button „OK“ antippen
- Der Beleg wird ausgedruckt und die Kassenlade öffnet sich

Handbuch

Abb. Zahlungsvorgang.

- Die Zahlart "Bar" lässt sich bei Bedarf für den Verkaufsvorgang deaktivieren, sodass Sie nicht mehr als Zahlart im Verkaufsvorgang aufgelistet wird.

Zahlschritte einzeln aus Bezahlvorgang entfernen

- Beim Bezahlen an der Kasse ist es nun möglich Zahlschritte einzeln zu entfernen. Damit muss nicht mehr der komplette Zahlvorgang abgebrochen werden, wenn bestimmte Zahlschritte nicht mehr enthalten sein sollen. Durch Drücken der kleinen Kreuze neben den Zahlschritten, können die entsprechenden Zahlschritte nun einzeln entfernt werden.

The screenshot shows the 'ldD Cowis pos' interface. On the left, a table lists payment methods and amounts:

Gesamt:	17,00 €
Bar	1,00 €
EUROCARD	2,00 €
VISA	3,00 €
Rechnung	11,00 €
Rest	0,00 €

Each row in the table has a small blue circle with a white 'x' next to the amount, which is highlighted by a red box in the original image. To the right of the table is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a comma, and '00'. Below the keypad are several function buttons: 'Auswahl', 'Vorkasse', 'Sonstiges', 'Rabatt', 'EUR', '0,00 DM', and 'Rechnung'. At the bottom left, there are three large buttons: 'Zurück' (red), 'Parken' (teal), and 'OK' (yellow). At the bottom right, there is a grey button with a downward arrow.

Per Klick auf den "Kreuz-Button" neben den einzelnen Zahlschritten können diese nun von einem Zahlvorgang entfernt werden, ohne über die Schaltfläche "Zurück" komplett abrechnen zu müssen.

Warnung bei einem Artikelverkauf ohne Bestand

- Kassenparameter "NullBestandWarnen" steuert, ob der Verkäufer an der Kasse eine Warnung erhält, wenn ein Artikel ohne Bestand an der Kasse ausgewählt wird. Diese Warnung gilt auch

Seite 2 / 10

Handbuch

- für Filialumlagerung.
- Wird ein Artikel ohne Bestand verkauft oder umgelagert, erscheint dies entsprechend im Ausnahmeprotokoll in DdD Cowis backoffice (Kassenabschlüsse > Drucken\Auswertungen\Ausnahmeprotokoll) und in den Systemmeldungen (Funktion\System\Systemmeldungen)

Hinweis bei Artikeln ohne Bestand

Ausnahmeprotokoll in DdD Cowis backoffice

3.2 Null-Bon erstellen

Zum Öffnen der Kassenlade, ohne einen Verkaufsvorgang (z.B. Geldwechsel), gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Tippen Sie auf den Button „Funktion“
- Wählen Sie Registerkarte „Allgemein“ den Button „Null-Bon“

3.3 Gutschein verkaufen

Der Verkauf eines Gutscheins kann separat oder innerhalb eines normalen Verkaufsvorgangs getätigt werden und wird, wie folgt, erfasst:

- Tippen Sie auf den Button „Position“ und dann auf die Positions-Art „Gutschein verkaufen“.

Abb. Gutscheinverkauf

- Geben Sie den Betrag, ggf. eine Bemerkung (kann ausgedruckt werden) und die Adresse des Kunden, der den Gutschein erhalten soll, ein.
- Bestätigen Sie die Eingaben mit „OK“ und tippen Sie dann auf den Button „Bezahlen“.

3.4 Gutschein einlösen

Ein Verkauf kann mit einem Gutschein bezahlt werden, indem Sie nach dem Einscannen der Artikel

- Auf den Button „Bezahlen“ tippen.
- Dann die Zahlart „Gutschein“ wählen.
- Aus der Liste aller verkauften Gutscheine den entsprechenden antippen und mit „OK“ bestätigen.

Hinweis: Mit dem Button „Suchen“ können Sie nach Gutschein-Nummern suchen.

Der Button „Fremd-GS“ erscheint nur, wenn Sie mehrere Kassen haben und diese Einstellung in DdD Cowis aktiviert ist. Damit können Sie die Gutscheine anderer Kassen\Filialen einsehen und ggf. einlösen.

3.5 Nicht bekannte Gutscheine einlösen

Gutscheine, die noch nicht mit der DdD Cowis pos erstellt wurden (das sind in der Regel Gutscheine, die vor der Einführung des Kassensystems ausgestellt wurden), werden über die Zahlart „Sonstiges“ eingelöst.

Handbuch

WICHTIG: Der Betrag des alten Gutscheines muss eingetippt werden, bevor die Zahlart „Sonstiges“ ausgewählt wird. Außerdem zählt die Zahlart „Sonstiges“ nicht zum Umsatz dazu.

3.6 Auswahl mitgeben

Wenn Sie einem Kunden Ware zur Auswahl mitgeben ist folgendes zu tun:

- Etiketten der entsprechenden Artikel einscannen
- Tippen Sie auf den Button „Bezahlen“ und wählen Sie im Anschluss die Zahlart „Auswahl“ aus

Hinweis: Im Auslieferungszustand der DdD Cowis pos können Auswahlen nur mitgegeben werden, wenn zuvor ein Kunde gewählt wurde.

3.7 Auswahl zurücknehmen / verkaufen

Wenn der Kunde die mitgenommene Ware zurückbringt, bzw. kaufen möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten die Auswahl aufzurufen:

- Tippen Sie auf den Button „Kunde“ und wählen Sie den entsprechenden Kunden aus
- Wenn es von dem Kunden „offene Auswahlen“ gibt, erscheint der Button „Auswahl“ neben dem Kunden-Adressfeld (s. Abb.)

- Tippen Sie auf den Button „Auswahl“.
- Sie können nun im Fenster „Auswahl zurück“ (s. Abb.) die Auswahlbeleg-Nummer eintippen und mit Button „OK“ bestätigen oder,
- Auf den Button „Auswahlen“ des Kunden“ tippen.

Abb. Auswahl zurück

- In beiden Fällen erscheint das folgende Fenster, mit dem Unterschied, dass bei der direkten Eingabe der Auswahlbeleg-Nummer nur diese Auswahl erscheint.

- Tippen Sie nun auf die Buttons „Verkaufen“ und/oder „Zurück“, je nachdem was der Kunde zurückbringen bzw. kaufen möchte, und anschließend auf „OK“.
- Positionen, bei denen weder „Verkaufen“ noch „Zurück“ angetippt wurde, bleiben weiterhin in Auswahl.
- Wenn ein oder mehrere Artikel aus der Auswahl verkauft werden, können Sie den Verkaufsvorgang abschließen indem Sie auf den Button „Bezahlen“ tippen.


Handbuch

- Wenn die Auswahl nur zurück gegeben wird, kommt die folgende Abfrage:
- Tippen Sie auf „Ja“ und es wird ein Beleg der zurückgebrachten Ware ausgedruckt.

Hinweis: Sie können auch eine Auswahl aufrufen, indem Sie auf den Button „Funktion“ tippen und innerhalb der Registerkarte „Allgemein“ die „Auswahl-Verwaltung“ auswählen. Danach erhalten Sie, wie auf der vorherigen Seite abgebildet, das Fenster „Auswahl zurück“.

3.8 Zahlarten in der Belegübersicht

Über die Funktion "Allgemein --> Beleg nachdrucken" öffnet sich eine Maske in der alle Belege aufgelistet sind. Durch Auswahl eines Belegs können dessen Details eingesehen werden. Hier wurde bisher keine Information zur Zahlart des jeweiligen Belegs angezeigt. Über den neuen Button "Zahlarten" lassen sich nun alle Zahlarten eines Belegs einsehen.



The screenshot shows a window titled "Belege vom 16.06.2014" containing a table of receipts. The table has the following columns: Status, Beleg-Nr, Beleg-Typ, Beleg-Summe, Währung, Datum, Uhrzeit, Umsatz Voll, Umsatz Halb, Umsatz Ohne, Tagesabschluss, Verkäufer, and Kunde. The row for Beleg-Nr 2200017 is highlighted in blue. Below the table, there are four buttons: "Positionen", "Zahlarten" (highlighted with a red box), "Abbruch", and "OK".

Status	Beleg-Nr	Beleg-Typ	Beleg-Summe	Währung	Datum	Uhrzeit	Umsatz Voll	Umsatz Halb	Umsatz Ohne	Tagesabschluss	Verkäufer	Kunde
	2200019	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	15:21:04	2,25	0,00	0,00	4		
	2200018	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:57:56	2,25	0,00	0,00	4		
	2200017	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:57:37	2,25	0,00	0,00	4		
	2200016	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:53:25	2,25	0,00	0,00	4		
	2200015	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:53:00	2,25	0,00	0,00	4		
	2200014	Verkauf	11,90	EUR	16.06.2014	12:51:59	11,90	0,00	0,00	4		
	2200013	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:51:46	2,25	0,00	0,00	4		
	2200012	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:51:06	2,25	0,00	0,00	4		
	2200011	Verkauf	2,25	EUR	16.06.2014	12:50:40	2,25	0,00	0,00	4		
	2200010	Verkauf	8,60	EUR	16.06.2014	12:23:39	8,60	0,00	0,00	4		
	2200009	Verkauf	11,90	EUR	16.06.2014	12:18:54	11,90	0,00	0,00	4		

Button "Zahlarten" in Belegübersicht.

Handbuch

Beleg 100113 vom 02.10.2015

Zahlart	Betrag	Gegeben	Zurück	Gutschein/Kredit Nr.
Gutschein	15,00	15,00	0,00	10011101
Bar	3,95	3,95	0,00	

Abbruch

OK

Anzeige aller Zahlarten eines Belegs.

3.9 Zahlung mit der EC-Karte

Automatischer Zahlmodus bei EC-Kartenzahlung (Limitsteuerung)

Seite 8 / 10

© 2026 DdD Retail Germany GmbH <markus.maretzke@dddretail.com> | 2026-04-21 08:36

URL: <https://knowledge.cowis.net/content/37/134/de/03-verkaufsvorgang.html>

Handbuch

Wenn man an der Kasse die Zahlart "EC-Karte" wählt, wird eine SEPA-ELV Transaktion (SEPA-Lastschrift) durchgeführt. Diese wurde bisher immer "**offline**", d.h. ohne zusätzliche Sicherheitsprüfungen durchgeführt. Das bedeutet auch, dass Limits welche im Kartenterminal hinterlegt waren bisher nicht berücksichtigt werden konnten. Anhand der Limits lassen sich im Kartenterminal Bereich für Beträge sowie die jeweiligen zugehörigen Sicherheitsprüfungen festlegen (SEPA online/offline oder PIN-Eingabe).

Die Ansteuerung von Kartenterminals wurde so erweitert, dass es jetzt möglich ist hinterlegte Limits zu berücksichtigen.

Der hierfür neu eingeführte Cowis-Parameter "**PinpadEcPaymentMode**" steuert wie "EC-Karte" Zahlungen durchgeführt werden:

- 1 = SEPA-ELV offline (Standard)
- 2 = SEPA-ELV online
- 3 = Kassenterminal wählt Modus automatisch anhand der intern eingestellten Limits:

"SEPA-ELV offline", "SEPA-ELV online", "EC-PIN/Girocard" **oder "Geldkarte"**.

Achtung: "Geldkarte" muss vom Zahlungsanbieter und Terminal unterstützt werden.

Andernfalls meldet das Kartenterminal beim Bezahlen "Funktion nicht möglich".

- 4 = Kassenterminal wählt Modus automatisch anhand der intern eingestellten Limits:

"SEPA-ELV offline", "SEPA-ELV online", "EC-PIN/Girocard" jedoch **nicht "Geldkarte"**.

Wählen Sie diese Option wenn der Zahlungsanbieter oder das Terminal "Geldkarte" nicht unterstützt.

Abbruch von EC-Zahlungen

Wenn ein Verkäufer eine Kartenzahlung über die Kassen abbricht, kann es vorkommen dass das EC-Terminal den Abbruch ignoriert oder nicht mehr durchführen kann. Dies ist abhängig vom Zeitpunkt des Abbruchs sowie vom Typ des Herstellers. Dieser Umstand konnte dazu führen, dass der Verkäufer fälschlicherweise annahm, dass der Zahlungsvorgang vom Terminal abgebrochen wurde. Tatsächlich befand sich das Gerät weiterhin noch im Bezahlvorgang.

Das folgende Beispiel erläutert die Problematik:

1. Zahlung über Betrag 20 € wird am Terminal ausgelöst.
2. Verkäufer bemerkt dass der Betrag falsch ist und bricht den Bezahlvorgang ab (das Terminal jedoch nicht).
3. Verkäufer korrigiert den Betrag auf 15 € und löst eine neue Zahlung am Terminal aus.
4. Da das Terminal nicht abgebrochen hat, wird nun jedoch eine Zahlung über den ursprünglichen Betrag von 20 € durchgeführt.


Das Abbruchverhalten der Kasse wurde nun so angepasst, dass falls möglich, bis zum vom Terminal bestätigten Abbruch gewartet wird.

Handbuch

Wichtiger Hinweis:

Ein Abbruch kann weiterhin **nicht zu jedem beliebigem Zeitpunkt** durchgeführt werden.

So kann ein Abbruch nach einer PIN-Abfrage möglicherweise vom Gerät nicht mehr vorgenommen werden.



Warten bei abgebrochenen Kartenzahlungen

Eindeutige ID: #1133

Verfasser: WebMaster

Letzte Änderung: 2016-02-24 11:17