

## 24. fashioncheque - Einrichtung und Funktionsweise

### Inhaltsverzeichnis

[Aktivierung einer fashioncheque - Karte](#)

[Bezahlen mit einer fashioncheque - Karte](#)

[Umtausch einer fashioncheque - Karte](#)

[Storno eines Beleges mit fashioncheque - Karte](#)

[fashioncheque Karten prüfen](#)

### Händler-ID (MerchantID)

Der DdD Cowis pos Parameter „**fashionchequeld**“ (Datei\Kassenparameter) ermöglicht die Eintragung der Händler-ID (MerchantID) von fashioncheque.

### fashioncheque API-URL

Der DdD Cowis pos Parameter „**fashionchequeURL**“ (Datei\Kassenparameter) legt den Verbindungspunkt zur fashioncheque-API fest.

### Zahlart fashioncheque

Eine Zahlart „fashioncheque“ wird automatisch erstellt, sobald Ihre Fashioncheque Einrichtung erfolgt ist.

Diese Zahlart enthält die Logik für den fashioncheque - Bezahlprozess.

# Handbuch




Abb. 4: fashioncheque Zahlart an der DdD Cowis pos

## Aktivierung einer fashioncheque - Karte

Scannen oder geben Sie von Hand den Barcode der Box ein. Die DdD Cowis pos erkennt den Artikel (Barcode) und wechselt in den Aktivierungsprozess der Kasse.

Der Kassierer scannt nun den Kartenbarcode und gibt einen Betrag (Guthaben) ein mit welchem die Karte aktiviert werden soll. Bestätigen Sie den Vorgang mit „OK“. Jetzt findet eine Prüfung bei fashioncheque statt, ob die Karte aktiviert werden kann.

Hierzu können auch Hinweismeldungen kommen, die im nachfolgenden [Kapitel „Fehlerhinweise“](#) näher behandelt werden.

# Handbuch

fashioncheque Aktivierung

Paket Barcode:

Karten Barcode:

Betrag:  €

fashioncheque Meldungen

Aktivierung einer fashioncheque - Karte

Wenn die Aktivierung erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird die Karte zusammen mit dem Paket in den Verkaufsbeleg übernommen und der insgesamt zu zahlende Betrag angezeigt.

# Handbuch

The screenshot shows the DdD Cowis pos interface. At the top left, there is a lock icon and the text 'DdD Cowis pos'. Below this, there are buttons for 'Verkäufer' (Kein Verkäufer gewählt) and 'Kunde'. A numeric keypad is visible on the right side, with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a '00' button. There are also function buttons like 'Funktion', 'Position', 'Abholungen', 'Set Start', 'Menge', 'Preis', '%', and 'OK'. A table at the bottom of the interface shows the current sale items:

Pos	Verk	Menge	Artikel	%	Red	Preis	Mw
1	0	1	10002,Open, FC Verpackung			0,97	
FC	2	0	fashioncheque Karte			98,00	0
3	0	1					


At the bottom of the interface, there are buttons for 'Abbruch', 'Parken', and 'Bezahlen'. To the right of these buttons, there is a summary of the sale: 'Teile Verkauf: 2', 'Teile zurück: 0', and 'Auswahl zurück: 0'. The total amount is displayed as '98,97'. The date and time are shown as '04.04.2016 10:33'.

Verkaufsvorgang fashioncheque Paket mit Karte

Es können jetzt auch weitere Karten aktiviert oder auch weitere Artikel in den Verkaufsbeleg übernommen werden.

Mit dem Button „**Bezahlen**“ gelangen Sie in den Bezahlvorgang. Nach der Auswahl der Zahlart wird im Hintergrund Kontakt mit fashioncheque aufgenommen und die Kartendaten werden nochmals geprüft. Sollten Sie hier Hinweise oder Fehlermeldungen erhalten, können Sie diese im [Kapitel „Fehlerhinweise“](#) einsehen. Sie können bei Bedarf auch die DdD Kundenbetreuung kontaktieren.

# Handbuch



Verkaufsbeleg . Letzte 4 Stellen der Fashioncheque Karte sind \*\*\*\*

## Bezahlen mit einer fashioncheque - Karte

Nachdem der Verkäufer die Artikel im Verkaufsbeleg erfasst hat wechselt dieser über „**Bezahlen**“ in den Bezahlvorgang. Hier wählt er anschließend die Zahlart „**fashioncheque**“ aus. Der Zahlbetrag wird in den Zahlungsdialog übernommen.

Der Kartenbarcode wird gescannt und von fashioncheque (im Hintergrund) geprüft.

# Handbuch

Mit fashioncheque bezahlen

Karten Barcode:

Aktuelles Guthaben:

Zahlbetrag: -

Restbetrag:

fashioncheque Meldungen


7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	,	00

Angabe des Betrags bei Bezahlung mit einer fashioncheque - Karte

Wenn die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wird das aktuelle Guthaben und das Restguthaben nach der Zahlung angezeigt. Sollten Sie hier Hinweise oder Fehlermeldungen erhalten, können Sie diese im **Kapitel „Fehlerhinweise“** deren Bedeutung einsehen. Sie können bei Bedarf auch die DdD Kundenbetreuung kontaktieren.

Mit dem Button „OK“ wird der entsprechende Zahlbetrag in die Zahlungen übernommen. Etwaige Restbeträge müssen dann entsprechend mit anderen Zahlarten beglichen werden.

# Handbuch



Bezahlvorgang mit einer fashioncheque - Karte

Man kann den Restbetrag auch mit einer anderen fashioncheque - Karte bezahlen.

# Handbuch

Mit fashioncheque bezahlen

Karten Barcode:

Aktuelles Guthaben:

Zahlbetrag: -


Restguthaben:

fashioncheque Meldungen

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	,	00

Bezahlen mit weiterer fashioncheque - Karte

# Handbuch



## Zahlung mit 2 fashioncheque - Karten

Die Kartenbelastung erfolgt, wenn alle Zahlschritte erfasst sind und mit dem Button „OK“ der Zahlungsdialog geschlossen wurde.

## Umtausch einer fashioncheque - Karte

Hinweis: fashioncheque - Karten (E-Geld) sind üblicherweise vom Umtausch ausgeschlossen. Der Umtausch kann

# Handbuch

deshalb nur direkt nach dem Verkauf erfolgen und ist seitens fashioncheque schon nach wenigen Minuten

nicht mehr möglich.

**Bitte beachten Sie, dass nur Karten umgetauscht werden können, die noch nicht belastet worden sind.**

Über „**Position > Umtausch fashioncheque**“ erscheint ein Umtauschdialog on der die Belegnummer eingetippt oder gescannt werden kann. Der Box-Barcode und der Kartenbarcode müssen hier ebenfalls vorhanden und eingescannt oder eingetippt werden.

Analog hierzu kann der Verkäufer auch über „**Position > Umtausch**“ gehen. Wenn eine Belegnummer gescannt wird die fashioncheque Karten enthält, wird ebenfalls der Umtauschdialog für die fashioncheque - Karte geöffnet.

Aktuelle Position

Positions-Art wählen

Verkauf	Umtausch	Rechnung bezahlen
Gutschein verkaufen	Reklamation	Kredit bezahlen
Dreingabe		
Freitext	Umtausch fashioncheque	

Position

Zurücksetzen

Abbruch

# Handbuch

## Umtausch fashioncheque

fashioncheque Umtausch

Beleg Nummer:

Paket Barcode:

Karten Barcode:

fashioncheque Meldungen

### Umtausch fashioncheque - Beleg-/Paket-/ Kartenbarcode eingeben

Sofern alle Felder korrekt ausgefüllt worden sind wird geprüft, ob die Aktivierung der Karte wieder rückgängig gemacht werden kann.

Wenn die Prüfung positiv abgeschlossen wurde, wird das komplette Paket mit fashioncheque - Karte in den Beleg übernommen.

Sie haben dann die Möglichkeit je nach Einstellung dem Kunden das Rückgeld per Gutschein oder Bar auszuzahlen.

# Handbuch

DdD Cowis pos

**C**

Verkäufer: Verkäufer (999) 999  
Kunde:   
Artikel:   
Funktion:   
Position:   
7 8 9 Set Start  
4 5 6 Menge  
1 2 3 Preis  
0 , 00 %  
OK

	Pos	Verk	Menge	Artikel	%	Red	Preis	Mw
UT	1	999	-1	10002,Open, FC Verpackung			0,97	
UF	2	999	-1	fashioncheque Karte			98,00	0
	3	999	1					


Abbruch Parken Bezahlen

Teile Verkauf: 0  
Teile zurück: 2  
Auswahl zurück: 0


**-98,97**

04.04.2016 10:47

Umtauschposition




# Handbuch



fashioncheque - Karte auszahlen als Gutschein

Konnte der Umtausch erfolgreich abgeschlossen werden, kommt ein entsprechender Beleg raus.

# Handbuch



## Umtauschbeleg

Sollten Sie hier Hinweise oder Fehlermeldungen erhalten, können Sie diese im **Kapitel „Fehlerhinweise“** deren Bedeutung einsehen. Sie können bei Bedarf auch die DdD Kundenbetreuung kontaktieren.

## Storno eines Beleges mit fashioncheque - Karte

Hinweis: fashioncheque - Karten (E-Geld) sind üblicherweise vom Storno ausgeschlossen. Der Storno kann deshalb

nur direkt nach dem Verkauf erfolgen und ist seitens fashioncheque schon nach wenigen Minuten nicht

# Handbuch

mehr möglich.

**Bitte beachten Sie, dass nur Karten storniert werden können, die noch nicht belastet worden sind.**

Der Storno eines Beleges mit fashioncheque - Karte gestaltet sich wie gewohnt einfach.

Wechseln Sie unter „**Funktion > Erweitert > Beleg stornieren**“ in die Übersicht der stornierbaren Belege und wählen den Beleg aus. Es findet jetzt eine Überprüfung statt, ob der die fashioncheque - Karte storniert werden kann.

# Handbuch

Surfshop Laupheim OHG  
Zeppelinstr. 39  
88471 Laupheim  
Tel. 07392 / 5555

Onlineshop: [www.surfshop-laupheim.de](http://www.surfshop-laupheim.de)

S T O R N O B E L E G

Nr. 1100014 Do, 03.03.16 (15:07)

Stornierter Vorgang:  
Verkauf

Gegeben:

Bar : EUR 101,00

Erhalten:

Ware : EUR 101,00

---

Datum, Unterschrift:

Stornobeleg

## fashioncheque Karten prüfen

Über „**Funktion > Listen > fashioncheque Info**“ können Sie detaillierte Informationen zur fashioncheque - Karte wie bspw. das Guthaben abrufen.

# Handbuch



fashioncheque - Informationen aufrufen

# Handbuch

fashioncheque Info

Karten Barcode:

fashioncheque Kartenstatus

Karte	FASHIONCHEQUE
Nummer	6299200000004045313
Status	Aktiv
Guthaben	11,61 €
Gültig bis	04.10.2016 04:39:35
MIN	1,00 €
MAX	150,00 €
Rest Transaktionen	957
Rest Aufladungen	5

fashioncheque - Kartenstatus

Eindeutige ID: #1255

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-11 09:50