

12. Kassenabschlüsse

12.06 Zahlarten konfigurieren

Die an den Kassen verfügbarer Zahlarten lassen sich feingranular steuern.

Cowis erlaubt hierfür die De-/Aktivierung von Zahlarten:

1. Übergreifend für alle Kassen.
2. Individuell für eine bestimmte Kasse.
3. Individuell für eine bestimmte Verkäufer-Berechtigungsgruppe.

1. Zahlarten aller Kassen

Übergreifend für alle Kassen gelten die Zahlarten-Einstellungen, unter "Einstellungen=>Alle=>Kassen=>Zahlarten".

Die Option "Anzeigen" steuert hier allgemein, ob eine bestimmte Zahlart für alle Kassen generell verfügbar ist oder nicht.

12. Kassenabschlüsse

Ziehen Sie einen Spalten-Kopf in diesen Bereich um zu gruppieren

	Bezeichnung	Sortierung	Anzeigen	Umsatz	Bank	+Kontonr.	Telecash	Rücknahme
►	Bar	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SFR	1,2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ATS	1,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FRF	1,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EC-PIN	1,9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EC-Karte	2,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EUROCARD	2,1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VISA	2,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMEX	2,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DINERS	2,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kred.Karte	2,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Geldkarte	2,9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gutschein	3,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Scheck	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auswahl	5,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vorkasse	5,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Umtausch	6,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges	7,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rabatt	7,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kredit	8,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lastschr.	9,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Steuerung von Zahlarten übergreifend für alle Kassen


2. Zahlarten pro Kasse

Kassen-Zahlarten lassen sich im Bereich "Kassenabschlüsse" unter "Datei=>Kassen=>Kasse ändern" für Kassen individuell steuern. Die Option "Erlaubte Zahlarten" ermöglicht das explizite Deaktivieren einzelner Zahlarten für eine gewählte Kasse.

Hinweis:

Hier sind nur Zahlarten wählbar, welche allgemein unter "Einstellungen=>Alle=>Kassen=>Zahlarten" aktiviert sind.

12. Kassenabschlüsse



Steuerung von Zahlarten individuell pro Kasse


2. Zahlarten pro Berechtigungsgruppe

Kassen-Zahlarten lassen sich im Bereich "Kassenabschlüsse" unter "Datei=>Berechtigungsgruppen" für Berechtigungsgruppen individuell steuern. Die Option "Erlaubte Zahlarten" ermöglicht das explizite Deaktivieren einzelner Zahlarten für eine gewählte Berechtigungsgruppe.

Hinweis:

Hier sind nur Zahlarten wählbar, welche allgemein unter "Einstellungen=>Alle=>Kassen=>Zahlarten" aktiviert sind.

12. Kassenabschlüsse



Steuerung von Zahlarten individuell pro Berechtigungsgruppe

Eindeutige ID: #1245

Verfasser: André Erb

Letzte Änderung: 2015-10-27 14:19