

17. Individuelle Druckeinrichtungen

Inhaltsverzeichnis

[17.1 Logo-Druck bei Kassenbelegen](#)

[17.2 Einrichtung der Funktion "Ersatzetiketten drucken"](#)


[17.3 Käufer \(nicht\) auf Gutschein drucken](#)

17.1 Logo-Druck bei Kassenbelegen

Bisher war die Steuerung des Logo-Drucks nur global möglich. Es besteht jetzt die Möglichkeit den Logodruck pro Beleg zu steuern. Dadurch kann der Logodruck z.B. für den Tagesabschluss unterdrückt werden. Soll dies verwendet werden, so sind folgende Schritte erforderlich:

1. Anpassen der Druckerkonfiguration

Wählen Sie Im Bereich "Funktion" auf der Registerkarte "System" Schaltfläche "Logische Drucker" den entsprechenden Bondrucker aus



Im Allgemeinen heißt der Drucker "COWIS-Bon" oder "Epson-TM"

Handbuch

Logische Drucker: Datensatz ändern

Druckername:	<input type="text" value="Epson_TMT80IV"/>	Schnelldruck:	<input type="checkbox"/>
Druckertreiber:	<input type="text" value="EPSON_TMT"/> ...	Blattwechsel:	<input type="checkbox"/>
Windows Druck:	<input type="text" value="COWIS-Bon"/> ...	Vorabsequenz:	<input type="checkbox"/>
Zeilen p. Blatt:	<input type="text" value="0"/>		
Farbdruck:	<input type="text"/>		
Druckbreite:	<input type="text" value="42"/>		
Capture Pfad:	<input type="text"/> ...		
Capture Param. :	<input type="text"/>		
Druck in Datei:	<input type="text"/> ...		
zusätzl. Init:	<input type="text"/>	Logo-Download	<input type="button" value="Logo-Download"/>
zusätzl. Term. :	<input type="text"/>	Probedruck	<input type="button" value="Probedruck"/>
Linker Rand:	<input type="text" value="0"/>	Hex-Muster drucken	<input type="button" value="Hex-Muster drucken"/>
Seq. vor Blatt:	<input type="text" value="<@28>p<@1><@0>"/>	Abbruch	<input type="button" value="OK"/>

Löschen Sie den rot markierten Eintrag auf dem Eingabefeld "Seq. vor Blatt". Die vorletzte Angabe (hier <@1>) gibt das zu druckende Logo an. Im Vorliegenden Beispiel hätte das zu Druckende Logo die Nummer 1

2. Anpassen der Formularkonfiguration

- Systemvoraussetzungen: Die DdD COWIS POS ist nicht länger auf SQL Server 2000 Systemen lauffähig. Beim Start der DdD COWIS POS erfolgt eine entsprechende Meldung. Bei betroffenen Systemen muss die Datenbank aktualisiert werden.

17.2 Einrichtung der Funktion "Ersatzetiketten drucken"

Etikettendrucker anlegen

Unter „Funktion\System\Logische Drucker“ kann der Drucker für den Etikettendruck angelegt werden.

Dazu gibt es 2 verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten:

- Der Bondrucker soll als „Etikettendrucker“ verwendet werden.

Handbuch

- Gehen Sie auf „NEU“.
- Druckername : Kasse-Ett.
- Druckertreiber: EPSON-TMT.
- Bei „Windows Druck“ tragen Sie den Bondrucker ein, der in Windows angelegt ist. In der Regel ist dies „DdD Cowis-Bon“.

Logische Drucker: Datensatz ändern

Druckername: Schnelldruck:

Druckertreiber: Blattwechsel:

Windows Druck: Vorabsequenz:

Zeilen p. Blatt:

Farbdruck:

Druckbreite:

Capture Pfad:

Capture Param.:

Druck in Datei:

zusätzl. Init:

zusätzl. Term.:

Linker Rand:

Seq. vor Blatt:

Logo-Download

Probedruck

Hex-Muster drucken

Abbruch OK

Einstellungen für den Druck auf DdD Cowis-Bon

- Ein an der Kasse angeschlossener ZEBRA - Etikettendrucker oder ein im Netzwerk verfügbarer ZEBRA - Etikettendrucker soll verwendet werden.
 - Gehen Sie auf „NEU“.
 - Druckername: Kasse-Ett.
 - Druckertreiber: ZEBRA_TLP.
 - Bei „Windows Druck“ wird der Etikettendrucker der in Windows angelegt ist angesteuert. In der Regel ist dies „Kasse-Ett“. Dieser muss zuvor in Windows mit einem „Text\Only“ Treiber angelegt werden.

Handbuch

Logische Drucker: Neuen Drucker anlegen

Druckername:	<input type="text" value="Kasse-Ett"/>	Schnelldruck:	<input type="checkbox"/>
Druckertreiber:	<input type="text" value="ZEBRA_TLP"/> ...	Blattwechsel:	<input type="checkbox"/>
Windows Druck:	<input type="text" value="Kasse-Ett"/> ...	Vorabsequenz:	<input type="checkbox"/>
Zeilen p. Blatt:	<input type="text" value="0"/>		
Farbdruck:	<input type="text"/>		
Druckbreite:	<input type="text" value="0"/>		
Capture Pfad:	<input type="text"/> ...		
Capture Param.:	<input type="text"/>		
Druck in Datei:	<input type="text"/> ...		
zusätzl. Init:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Logo-Download"/>	
zusätzl. Term.:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Probedruck"/>	
Linker Rand:	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Hex-Muster drucken"/>	
Seq. vor Blatt:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Abbruch"/>	<input type="button" value="OK"/>

Einstellungen für den Druck auf Kasse-Ett

Wichtig! Bei beiden Einrichtungsarten muss „Sequenz vor Blatt“ leer sein

Besonderheit bei dieser Einrichtung:

- Das Kassenetikett muss nun noch auf den ZEBRA-Drucker heruntergeladen werden. Kontaktieren Sie hierzu den DdD Cowis-Support.
- Das Etikett ist fest vorgegeben und kann deshalb nicht angepasst werden. Die Größe ist 50x30mm.
- Diese Einrichtungsart ist kostenpflichtig. Sollten Sie diese Einrichtung wünschen oder Probleme mit der eigenen Einrichtung haben, wird Ihnen der Cowis-Support dies entsprechend nach dem Aufwand berechnen.

Etikett zuordnen

(gilt für beide Einrichtungsarten)

- Wechseln Sie nun auf „Funktion\System\Formular-Verwaltung“. Hier muss dem Formular „Etiketten“ noch der Drucker zugewiesen werden.

Handbuch

Formular-Art	Formular-Vorlage	Drucker	Auswahl-Name	Belege
Ausgabebeleg	FORM-A5-AUSG_BELEG	Bildschirm		1
Auswahl	FORM-A5-AUSWAHL	LasesJet		2
Auswahl zurück	FORM-A5-AUSWAHL_ZU	LasesJet		1
Gutschein	FORM-A5-GUTSCHEIN	LasesJet		1
Restzahlung bezahlt	FORM-A5-KREDIT_BEZ	LasesJet		1
Lastschrift	FORM-A5-LASTSCHRIFT	LasesJet		1
Lieferschein	FORM-A5-LIEFERSCHEIN	LasesJet		2
Rechnung	FORM-A5-RECHNUNG	LasesJet		1
Reklamation	FORM-A5-REKL	LasesJet		2
Rücknahme	FORM-A5-RUECK	LasesJet		1
Stornobeleg	FORM-A5-STORNO	LasesJet		1
Verkauf	FORM-A5-VERKAUF	Bildschirm		2
Verkauf	FORM-A4-VERKAUF	Bildschirm	Verkauf a4	1
Etiketten				1

Neu Kopie Ändern Löschen Formular Schließen


- Dazu gehen Sie auf „Ändern“.
- Wählen Sie aus der Druckerauswahl den Drucker „Kasse-Ett“ aus.



Ersatzetikett drucken

- Unter „Funktion\Allgemein\Ersatzetikett drucken“ können Sie nach Eingabe des Artikels die Etiketten ausdrucken lassen.

- Nach dem Druck werden Sie gefragt, ob Sie dieses Etikett erneut drucken möchten.



17.3 Käufer (nicht) auf Gutscheine drucken

Wird ein Gutschein an der Kasse verkauft, druckt die Kasse den Namen des Käufers auf den Gutschein wenn vom Verkäufer ein Kunde gewählt wurde. Da Gutscheine oft als Geschenk gekauft werden, ist es häufig nicht wünschenswert den Namen des Käufers unter "Gutschein für ..." anzugeben. Der Kassenparameter "**DruckGutscheinKunde**" erlaubt nun eine Steuerung des Verhaltens:

Wert 0 = Der Käufername wird auf den Gutschein gedruckt, vorausgesetzt es wurde ein Kunde für den Gutschein Kauf gewählt.

Wert 1 = Der Käufername wird NICHT auf den Gutschein gedruckt.

Wert 2 = Ist ein Kunde in der Belegmaske gewählt, so wird der Benutzer gefragt, ob der Käufer unter "Gutschein für ..." auch als Empfänger auf den Gutschein gedruckt werden soll.

Eindeutige ID: #1182

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2015-10-27 14:24